

5FLOW Dalim Viewer Schulungsunterlagen 2024

17.09.2024




DALIM VIEWER


1. ALLGEMEINES	3
2. ANMERKUNG NOTIZEN	4
3. ANMERKUNG ZEICHNUNG	5
4. ANMERKUNG TEXT	6
5. ANMERKUNG MESSEN	7
6. ANMERKUNG BARCODE	8
7. KANÄLE DENSITOMETER	9
8. FARBDECKUNG	10
9. EINSTELLUNGEN - JPEG-QUALITÄT	11
10. ANMERKUNGEN: FILTER & ANSICHT.....	12
11. MAXIMIERTE UND SAUBERE ANSICHT	13
12. AKTIVIEREN SIE DEN VERGLEICH IN DER WAVE	14
13. VERGLEICHANSICHT - ANALYSIEREN & ÜBERLAGERN	15
14. VERGLEICHENDE ANSICHT - NEBENEINANDER	16
15. VERGLEICH ZWISCHEN VERSCHIEDENEN WAVE JOBS	17
16. DALIM ES 6 NEUE FUNKTIONEN	18

> 1. ALLGEMEINES

Der Dalim Viewer ist eine in WAVE integrierte Lösung von 3rd Party zur Online-Prüfung von PDF-Dateien.



Unter der Registerkarte Approval Workflow finden Sie die aktuelle und alle früheren Versionen (von oben nach unten). Klicken Sie auf die Vorschau, um den Dalim-Viewer zu öffnen, der eine neue Seite in Ihrem Browser erstellt.



Schließen Sie


Kommentarbereich

Mit einem Mausklick und einem Doppelklick können Sie den Anmerkungsteil schließen und öffnen.

Zoomen Sie oder einfach mit dem Mausrad direkt in die Ansicht.

➤ 2. ANMERKUNGEN | NOTIZEN

Legen Sie Anmerkungen fest, um Ihr Feedback und Ihre Kommentare in die PDF-Datei zu übertragen.



Klicken Sie auf das Symbol, um die Anmerkungsfunktion zu aktivieren. Das Symbol wird blau und Ihr aktuelles Maussymbol ändert sich vom Handsymbol zur ausgewählten Markierung.




Bewegen Sie die Markierung an die Stelle, an der Sie Ihre Anmerkung machen möchten, klicken Sie mit der linken Maustaste und geben Sie Ihren Kommentar ein.

Um die Anmerkung zu deaktivieren, klicken Sie erneut auf das Symbol, das dann wieder schwarz wird.

HINWEIS:



Falls Sie eine der **schwarzen Markierungen** (siehe oben) verwenden - also nicht die blaue Markierung -, müssen Sie Ihre Anmerkungen auf der rechten Seite im Kommentarbereich eintragen.

Um Ihre Anmerkung zu löschen oder zu bearbeiten, müssen Sie zunächst die Anmerkungsfunktion deaktivieren. Markieren Sie die Anmerkung mit der linken Maustaste, dann können Sie Ihre Kommentare bearbeiten. Mit der rechten Maustaste können Sie Ihre Anmerkung löschen.



Andere verfügbar
Noten.

Empfohlene Marke :




➤ 3. ANMERKUNG | ZEICHNUNG

Verwenden Sie die Zeichenfunktion



Klicken Sie auf das Symbol, um die Zeichenfunktion zu aktivieren. Das Symbol wird blau und Ihr aktuelles Maussymbol verwandelt sich vom Handsymbol in ein Fadenkreuz, um Ihre Zeichnung zu starten.




Bewegen Sie das Fadenkreuz an die Stelle, an der Sie mit der Zeichnung beginnen möchten, und halten Sie die linke Maustaste gedrückt.

Zum Deaktivieren der Anmerkungen klicken Sie erneut auf das Symbol, das daraufhin wieder schwarz wird.

HINWEIS:

Falls Sie eine der Zeichenfunktionen verwenden, müssen Sie Ihr Feedback im Kommentarbereich auf der rechten Seite hinzufügen.


Um Ihre Zeichnung **zu löschen**, deaktivieren Sie zunächst die Anmerkungsfunktion, dann fahren Sie mit der Maus über Ihre Zeichnung, die sich dann rot färbt, und mit einem Rechtsklick darauf können Sie sie löschen. Das Bearbeiten Ihrer Kommentare muss im Kommentarbereich erfolgen.



Verfügbare Zeichenstile.



Löschen



Kommentare zur Zeichnung:




➤ 4. ANMERKUNG | TEXT

Direkte Textänderungen.





Klicken Sie auf das Symbol, um die Textfunktion zu aktivieren. Das Symbol wird blau und Ihr aktuelles Maussymbol verwandelt sich vom Handsymbol in ein Kreuz, um Ihre Zeichnung zu beginnen.

Bewegen Sie das Fadenkreuz, um ein Wort, eine Zeile oder einen Absatz auszuwählen, der dann mit einem Linksklick rot umrandet wird. Der Text kann entweder direkt im Kommentar oder im Kommentarbereich gelöscht, bearbeitet oder hinzugefügt werden.



Verfügbare
Textoptionen.



Suitable for Vegetarians and Vegans. Niacin, pantothenic acid, vitamin B6 and vitamin B12 contribute to the reduction of tiredness and fatigue. High caffeine content. Not recommended for children or pregnant or breast-feeding women (30mg/100ml). Consume responsibly as part of a varied and balanced diet and healthy lifestyle.



Suitable for Vegetarians and Vegans. Niacin, pantothenic acid, vitamin B6 and vitamin B12 contribute to the reduction of tiredness and fatigue. High caffeine content. Not recommended for children or pregnant or breast-feeding women (30mg/100ml). Consume responsibly as part of a varied and balanced diet and healthy lifestyle.

WICHTIG!

Nur verfügbar, wenn der Text nicht in Umriss umgewandelt wird.

> 5. ANMERKUNG | MESSEN

Herrscher:



Winkelmesser:



Verfügbare Messinstrumente.




Klicken Sie auf das Symbol, um die Messfunktion zu aktivieren.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Lineal (standardmäßig aktiv)
- Winkelmesser
- Rechteckiger Flächenzähler
- Freihand-Flächenmesser



Das Symbol wird blau und Ihr aktuelles Maussymbol verwandelt sich vom Handsymbol in ein Kreuz, um Ihre Zeichnung zu beginnen.




Bewegen Sie die Fadenkreuzlinie auf die Fläche, die Sie messen möchten.

Hinweis: Falls eine Notiz erforderlich ist, wählen Sie das Notizsymbol, das die Messung übernimmt und eine Rückmeldung gibt.

Rechteckiger Flächenzähler



Freihand-Flächenmesser:




> 6. ANMERKUNG | BARCODE




Direkte Textänderungen.



Klicken Sie auf das Symbol, um die Barcodefunktion zu aktivieren. Das Symbol färbt sich blau und Ihr aktuelles Maussymbol ändert sich vom Handsymbol zu einem Fadenkreuz, um Ihre Barcodeprüfung zu starten.



Bewegen Sie das Fadenkreuz zum Strichcode und ziehen Sie ein Rechteck auf, das mindestens die Breite des Strichcodes abdeckt. Der Barcode wird angezeigt und es kann eine Notiz hinzugefügt werden.





> 7. KANÄLE & DENSITOMETER

Das Kanalsymbol und der Densitometer ermöglichen einen tiefen Einblick in die Farbseparation, indem sie die Farbaufteilung und die Farbwerte überprüfen.

 Deaktivierte Farbe

 Aktivierte Farbe



 Densitometer






Die Mitte der Fadenkreuze zeigt den Messbereich an, der mit dem Untermenü "Probengröße" vergrößert oder verkleinert werden kann.

➤ 8. FLÄCHENDECKUNG



Diese Funktion umfasst die Prüfoptionen zur Identifizierung von:

- Max – zeigt alle Teile des PDFs an, bei denen die Deckung über dem im Schwellenwert festgelegten Wert liegt, der standardmäßig 300 % beträgt.
- Min – zeigt alle Teile des PDFs an, bei denen die Deckung unter dem Schwellenwert liegt, der standardmäßig 15 % beträgt.
- GCR (Grey Correction Replacement) identifiziert den Teil des PDFs, bei dem eine Mischung aus chromatischen Tinten (CMY) durch eine entsprechende Menge Schwarz (K) ersetzt werden kann. Der Schwellenwert ist standardmäßig auf 38 % eingestellt.



➤ 9. PRÄFERENZEN - JPEG QUALITÄT

In der oberen rechten Ecke finden Sie die Einstellungsmöglichkeiten.



(GB) This pack contains 2-3 portions. 1 portion = 30 g.
(RO)/(MD) Acest pachet conține ~3 porții. 1 porție = 30 g.
(HR/BIH) Ovo pakiranje sadrži ~3 obroka. 1 obrok = 30 g.
(ES) Este paquete contiene ~3 porciones. 1 porción = 30 g.
(UA) Вміст однієї упаковки: ~3 порцій. Одна порція = 30 г.
(AE) تحتوي هذه العبوة على 2-3 قطع. القطعة الواحدة = 30 جم

JPEG Quality High (75%)

(GB) This pack contains 2-3 portions. 1 portion = 30 g.
(RO)/(MD) Acest pachet conține ~3 porții. 1 porție = 30 g.
(HR/BIH) Ovo pakiranje sadrži ~3 obroka. 1 obrok = 30 g.
(ES) Este paquete contiene ~3 porciones. 1 porción = 30 g.
(UA) Вміст однієї упаковки: ~3 порцій. Одна порція = 30 г.
(AE) تحتوي هذه العبوة على 2-3 قطع. القطعة الواحدة = 30 جم

JPEG Quality Maximum (90%)

(GB) This pack contains 2-3 portions. 1 portion = 30 g.
(RO)/(MD) Acest pachet conține ~3 porții. 1 porție = 30 g.
(HR/BIH) Ovo pakiranje sadrži ~3 obroka. 1 obrok = 30 g.
(ES) Este paquete contiene ~3 porciones. 1 porción = 30 g.
(UA) Вміст однієї упаковки: ~3 порцій. Одна порція = 30 г.
(AE) تحتوي هذه العبوة على 2-3 قطع. القطعة الواحدة = 30 جم


JPEG Quality Lossless (100%)

HINWEIS:

Vielleicht ist es notwendig, die JPEG-Qualität zu erhöhen, was sich leicht auf die Systemleistung auswirken kann. Das Problem mit Dateien mit niedriger Auflösung wird dadurch nicht gelöst.

Die Einstellungen können nicht gespeichert, aber während der Verwendung von DALIM zur Überprüfung geändert werden.


➤ 10. KOMMENTAR | FILTER & ANSICHT





HINWEIS:

Scrollen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um dieses Menü zu sehen.

Mit dieser Funktion können Sie die angezeigten Notizen nach verschiedenen Kriterien filtern oder ganz ausblenden.




Mit Collapse / Expand kann der Kommentartext im Viewer ausgeblendet werden. Beschriftungen bleiben sichtbar.



➤ 11. MAXIMIERTE & SAUBERE ANSICHT

Die Revisoren sehen sich oft mit der Tatsache konfrontiert, dass die vielen Anmerkungen das PDF verdecken und/oder dass die Dalim-Seitenwände zu viel Platz auf ihrem Bildschirm einnehmen. Um eine saubere und maximale Ansicht zu erhalten.

1. Blenden Sie die vorhandenen Anmerkungen aus, indem Sie die Bildlaufleiste nach oben bewegen, um "Filter" zu sehen und "Alle ausblenden" zu wählen.



2. Schließen Sie die linke und rechte Seite, indem Sie die Maus über die Grenzlinie bewegen, wodurch sich das Handsymbol ändert, und doppelklicken Sie zum Schließen

3. Vollbildansicht auswählen



➤ 12. VERGLEICH IN WAVE AKTIVIEREN



04/03/2024 11:32




08/07/2023 15:58

Wählen Sie zwei Miniaturbilder aus, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und auf "Ausgewählte vergleichen" klicken.




Das Revisionssymbol erscheint in der unteren linken Ecke von DALIM. Mit einem Klick auf "Vergleichen" können Sie den Vergleich aktivieren. ODER schalten Sie einfach zwischen den beiden Versionen um.






Eine zusätzliche Symbolleiste wird in der Mitte der unteren Symbolleiste angezeigt.

> 13. VERGLEICH | ÜBERLAGERUNG





Die Analyse ist standardmäßig aktiviert und hebt die Unterschiede zwischen den beiden ausgewählten PDF-Dateien hervor.

Der Blinkmodus kann über die Option zum Blinken zwischen den beiden ausgewählten Versionen aktiviert werden



Beide pdf-Dateien werden überlagert und bieten die Möglichkeit, mit dem gedrückten Handsymbol auf dem Bildschirm zu blättern.

➤ 14. VERGLEICH | SEITE AN SEITE



Side by Side bietet die Möglichkeit, die Ansichten zu synchronisieren. Drehung und Zoom werden auf beide Ansichten angewendet.

Die Deaktivierung bietet die Möglichkeit, nur in die ausgewählte Ansicht zu drehen oder zu zoomen.





➤ 15. VERGLEICH ZWISCHEN UNTERSCHIEDLICHEN WAVE-IDs

Es gibt zwei Möglichkeiten, verschiedene WAVE PDF-Dateien miteinander zu vergleichen:

A. Öffnen Sie die benötigten WAVE-IDs in mehreren Browser-Tabs und öffnen Sie mehrere DALIM-Viewer-Sitzungen.



B. Verschiedene WAVE-IDs in einer DALIM-Sitzung. WAVE bietet die Möglichkeit, verschiedene PDF-Dateien in einem Viewer zu vergleichen, indem die Registerkarte "Datei" in jedem Auftrag verwendet wird.




➤ 16. VERGLEICH ZWISCHEN UNTERSCHIEDLICHEN WAVE-IDs

The screenshot displays the Design2Print web application interface. At the top, a navigation bar includes the logo and various icons. Below this, a header section shows job details: Job No. 10510146, Project Name 5Flow Test, SKU Status, Reorder, Project Reference 10244, Keyword, and Energy. A horizontal bar with 15 numbered icons (1-15) is visible. The main content area is divided into two sections: 'Files' and 'Related Jobs'. The 'Files' section shows a list of files with columns for Filename, Version, Size, Uploaded by, Last change, and Upload To Hotfolder Only. The 'Related Jobs' section shows a list of related jobs with similar columns. A sidebar on the left contains a 'Daim' menu with options like 'Add to file collection', 'Compare', 'Download', 'Download with annotations (Notes Report)', 'Download with annotations', 'Download Hires (with notes)', 'Open Viewer', 'Delete Version', and 'Reregister Version'. A central panel displays job details for Job No. 10512072, including an 'Add Bookmark' button and a list of wave IDs: 10510146: Energy and 10511769: Energie. The footer contains a copyright notice: 'Proprietär und vertraulich. ©2021 5FLOW - Ein Unternehmen von Matthews International. Alle Rechte vorbehalten.'




➤ VERGLEICH ZWISCHEN UNTERSCHIEDLICHEN WAVE-IDs



> 16. DALIM ES 6: TEXTFORMATIERUNG

- Markieren Sie den Text und klicken Sie mit der rechten Maustaste.
- Wählen Sie Schriftart, es erscheint ein Untermenü.
- Wählen Sie z. B. fett.
- Die Formatierungen sind auch in Adobe PDF-Produkten wie Reader verfügbar, wenn sie heruntergeladen werden (außer Hintergrundfarbe und Schriftgröße).




➤ 16. DALIM ES 6 | TEXT-VERGLEICHS-MODUS


- Wenn Sie Live-Text in Ihrer PDF-Datei haben, kann Dalim diesen Live-Text mit dem Textwerkzeug erfassen
- Wenn Sie nun Text hinzufügen oder entfernen, kann Dalim diesen in einem neuen Modus anzeigen
- Nehmen Sie Ihre Änderungen im Text vor, und das Augensymbol wird schwarz. In diesem Modus haben Sie den kompletten korrekten Text einschließlich neuer Formatierungsmöglichkeiten. In dieser Option wird der korrekte Text angezeigt und kann direkt kopiert und eingefügt werden.
- Wenn Sie das Augensymbol auf blau schalten, zeigt Dalim die vorgenommenen Änderungen an. In diesem Modus wird jedoch keine Formatierung angezeigt.
- Verbessertes Handling durch mehr Kontrolle über die Funktion im Vergleich zu früher



Schwarzes-Augen-Symbol - Originalmodus




Blaues Augensymbol - Modus "Differenzen"




➤ 16. DALIM ES 6 | VERGLEICHSMODUS - INDIVIDUELLE DREHUNG

- Mit der Ausrichtungsfunktion ist es möglich, PDF frei übereinander zu verschieben. Dies ist wichtig, wenn Sie PDFs aus verschiedenen Quellen vergleichen (z. B. Druck-PDF vs. Agentur-PDF), da diese nicht eins zu eins übereinander liegen werden.
- Neu in ES6 ist es nun nicht nur möglich, PDFs übereinander zu verschieben, sondern auch ein PDF zu drehen. Oftmals stehen PDFs aus verschiedenen Quellen auf dem Kopf und dies kann nun angepasst werden.
- Öffnen Sie zwei PDF-Dateien, verwenden Sie die Ausrichtungsfunktion und klicken Sie auf Drehung.



➤ 16. DALIM ES 6 | HINTERGRUNDFARBE ÄNDERN

- In ES6 ist es möglich, die Hintergrundfarbe anzupassen.
- Klicken Sie unten rechts auf "Einstellungen" und dann auf "Hintergrundfarbe des Betrachters".



➤ 16. DALIM ES 6 | NEUER SHORTCUT MANAGER

- In den Einstellungen können Sie die Tastenkombinationen an Ihre Bedürfnisse anpassen.
- Ein Klick auf den Shortcut-Manager öffnet einen neuen Dialog, in dem Sie alle möglichen Shortcuts auf der linken Seite und die Tastaturtasten auf der rechten Seite sehen. Klicken Sie auf die Taste und Sie können die Taste nach Bedarf ändern. Zuerst wird das Feld blau markiert, jetzt können Sie die neue Taste drücken und das System übernimmt sie. Wenn Sie eine Verknüpfung entfernen wollen, drücken Sie das x auf der rechten Seite und es wird keine Verknüpfung mehr für diese Funktion geben. Es ist auch möglich, Kombinationen wie Shift+F zu verwenden. Mit Alles zurücksetzen oben links kann man wieder auf Standard zurückschalten.
- Zum Beispiel: Wenn Sie zwei PDF-Dateien vergleichen und zwischen ihnen umschalten wollen, ist das heute die Standard-B-Taste auf Ihrer Tastatur. Ändern Sie sie in Leertaste und verwenden Sie

Shortcuts manager

Reset All

Channels

Black Channel	None
Yellow Channel	None
Magenta Channel	None
Cyan Channel	None
Blue Channel	None
Green Channel	None
Red Channel	None
All Channels	None

Compare

Toggle Document	Space
Analyze	S
Exit Compare mode	Escape

Toggle Document

B




Toggle Document

Space


➤ 16. DALIM ES 6 | NOTIZEN KOPIEREN / EINFÜGEN

- Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine bestehende Notiz klicken, können Sie die Option Ausgewählte Notiz kopieren
- Sie können diese Notiz in dasselbe Dokument einfügen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und Einfügen wählen




> 16. DALIM ES 6 | AUSWAHL MEHRERER NOTIZEN

- Es ist nun möglich, mehrere Notizen mit der STRG-/Befehlstaste auszuwählen und dieselbe Aktion (z. B. delete) durchzuführen.




➤ 16. DALIM ES 6 | SEITE NEBENEINANDER ANZEIGEN

- Wenn Sie ein mehrseitiges Dokument haben, können Sie jetzt die Seiten nebeneinander anzeigen
- Wählen Sie die Schaltfläche "Optionen" oben links und wählen Sie "Öffnen als". Jetzt können Sie die Seiten nebeneinander anzeigen.



➤ 16. DALIM ES 6 | SPREAD VIEW

- In ES6 können Sie jetzt Spread-Optionen definieren



➤ 16. DALIM ES 6 | INDIVIDUELLE KORREKTURLESEZEICHEN

- Es ist möglich, Anmerkungen mit Standardmarkierungen zu machen, mit ES6 ist es nun möglich, benutzerdefinierte Markierungen hinzuzufügen
- Diese Funktion muss von 5Flow auf Anfrage konfiguriert werden

Proof Reading Marks

📍

📄 ⚙️ 🎨 🌙 🚫

🔄 🇩🇪 📺

MeineBemerkung

Agency CR RND

QS AC SQ

[Add from text](#)